

1. Pcount Sync 프로그램 설치하기

P Download

- ① 다운로드 할 윈도우 버전 확인
- 1) 윈도우 버전 확인 방법
- 2) 사용자 PC의 윈도우 버전에 따라 설치할 프로그램을 다운로드 하세요

Pcount Sync

- ▶ Windows 32bit
- ▶ Windows 64bit

- 3) 설치 방법

0-서울 서초-9999호 | 사업자등록 : 119-14-97636 | 대표자 서인오 외 2명 | TEL : 010-4210-3519
nc. All Rights Reserved

p-count.com의 pcoSync64.exe(0.99MB)을(를) 실행하거나 저장하시겠습니까?

실행(R) 저장(S) ▼

- 저장(S)
- 다른 이름으로 저장(A)
- 저장 후 실행(R)

④ 다른 이름으로 저장 클릭

다른 이름으로 저장

구성


- 즐거찾기
- 라이브러리
- 홈 그룹
- 컴퓨터
- 로컬 디스크 (C:)
- 로컬 디스크 (D:)

- 하드 디스크 드라이브 (2)
- 로컬 디스크 (C:) 146GB 중 61.6GB 사용 가능
- 로컬 디스크 (D:) 76.9GB 중 35.0GB 사용 가능
- 이동식 미디어 장치 (1)
- DVD RW 드라이브 (E:)

파일 이름(N): pcoSync64.exe
파일 형식(T): 응용 프로그램 (*.exe)

⑤ 저장할 위치 선택 후 저장 버튼 클릭

저장(S) 취소



Download

⑥ 마우스 오른쪽 버튼 클릭

⑦ 여기에 압축풀기 클릭

- 열기(O)
- 알약으로 검사하기(V)
- 알집으로 압축풀기(A)
- 똑똑하게 압축풀기(S)
- 관리자 권한으로 압축풀기(X)
- 여기에 압축풀기(E)**
- "pcoSync64W" 에 압축풀기(W)
- 압축파일 미리보기
 - PCount.PrinterInfo.Setup.msi
 - setup.exe
- Edit with Notepad++
- 연결 프로그램(H) ▶
- 이전 버전 복원(U)
- 보내기(N) ▶
- 잘라내기(T)
- 복사(C)
- 붙여넣기(P)
- 바로 가기 만들기(S)
- 삭제(D)
- 이름 바꾸기(M)
- 속성(R)

즐겨찾기

라이브러리

홈 그룹


컴퓨터

로컬 디스크 (C:)

로컬 디스크 (D:)


네트워크

ZIP pcoSync64.zip 수정한 날짜: 2017-0
ALZip ZIP File 크기: 775KB




pcoSync Download 검색

형	크기
Zip ZIP File	776KB








㉑ setup.exe 파일에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭

㉑ 관리자 권한으로 실행 클릭



㉑ 예(Y) 버튼 클릭



2. Pcount Sync 실행하기

① 마우스 오른쪽 버튼 클릭

② 속성 클릭

③ 모든 사용자에게 대한 설정 변경 클릭

④ 이 프로그램을 실행할 호환 모드 선택(체크)

⑤ 관리자 권한으로 이 프로그램 실행 선택(체크)

⑥ 확인 버튼 클릭

⑦ 확인 버튼 클릭

⑧ 더블 클릭

⑨ 예(Y) 클릭

3. 임대 장비 동기화 하기

① Pcount 홈페이지에서 가입한 회원 계정으로 로그인 합니다.

② 거래처명 입력 후 조회 버튼을 클릭 한다.

③ 동기화 할 임대장비의 IP 번호를 입력 한다.

④ 임대장비가 설치된 장소를 입력 한다.

⑤ 추가 버튼을 클릭 한다.

⑥ 동기화 결과 값이 동기화 가능 이면 동기화 버튼 클릭시 해당 장비의 카운터 및 CMYK 값을 확인 할 수 있다.

⑦ 동기화 버튼 클릭

체크	위치	IP	제조사	모델	S/N	계약상태	컬러 카운트	흑백 카운트	C	M	Y	K	동기화결과	카운터값 셋팅	IP변경	삭제
<input checked="" type="checkbox"/>	111	192.168.0.23	CANON	CANON MAXIFY MB2020	84-BA-3B-0...	미계약			0	0	0	0	동기화 가능	카운터값 셋팅	IP변경	삭제
<input checked="" type="checkbox"/>	test	192.168.0.40	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB 283	A1UF0410101...	미계약			0	0	0	0	동기화 가능	카운터값 셋팅	IP변경	삭제

※ 특이사항

- IP번호 입력 후 추가 버튼 클릭시 "신규 모델이 추가되었습니다." 메시지 발생시 P-COUNT 시스템 담당자에게 문의 바랍니다.
- IP번호 입력 후 추가 버튼 클릭시 "해당 장비는 모델 정보를 선택해야 합니다." 메시지 발생시 아래 "추가입력" 항목에 해당 장비의 제조사, 모델을 선택 후 SN 항목이 자동으로 조회 되면 추가 버튼을 클릭하여 해당 장비를 동기화 할 수 있습니다.
- 동기화 결과 값이 "동기화 가능"이 아닌 경우 해당 장비의 메타 데이터를 분석 중 이오니 P-COUNT 시스템 담당자에게 문의 바랍니다.

The screenshot shows the 'Printer Info' application window. It is divided into three main sections: '[거래처 / 장비정보]' (Client/Device Info), '[Printer 추가]' (Add Printer), and '[관리자 설정]' (Admin Settings). The 'Printer 추가' section includes fields for IP (192.168.0.), 위치, 제조사, and 모델. The '관리자 설정' section has buttons for '프린터 조회', '프린터 정보수정', 'Service등록', '동기화결과 확인', and '모니터링'. A 'ServiceSetUp' dialog box is open in the foreground, showing 'Service Install', 'Service Uninstall', 'NetWork Search', and 'Task Run' buttons. A log window at the bottom shows the service start process.

① 동기화 할 임대장비를 모두 추가 후 Service 등록 버튼을 클릭 한다.

② Service Install 버튼을 클릭 한다.

③ Service Install 버튼 클릭 후 정상으로 시작 되었는지 확인 한다.

④ 동기화 결과 확인 버튼을 클릭하여 동기화된 장비 상태를 확인 할 수 있다.


해당 버튼을 클릭 하면 Pcount Sync 서비스가 삭제되어 동기화 되지 않는다

Commit 단계가 완료되었습니다.
트랜잭트 설치가 완료되었습니다.
[2017-22-20 11:05:23]
**** ServiceStart... ****
[2017-22-20 11:05:23]
**** PcountService Starting... ****
[2017-22-20 11:05:25]Pcount Service 서비스를 시작합니다..
Pcount Service 서비스가 잘 시작되었습니다.

※ 특이사항

- Service Install 후 등록된 임대 장비는 10분 간격으로 동기화 하여 P-count 시스템(ERP, Monitoring, Mobile)에서 조회 할 수 있습니다.
- Service Install 후 동기화 시간이 10분 간격으로 갱신되지 않을 경우 Pcount Sync 설치 및 실행 시 "관리자 권한"으로 실행 되지 않았거나 해당 컴퓨터에 설치된 백신(알약, V3, Norton Antivirus 등)에서 Pcount Sync를 제어 하고 있는 경우 동기화 되지 않을 수 있습니다.
 - + V3 백신의 경우
 - 1) V3 환경 설정 > Active Defense > Active Defense설정에서 차단된 Pcount Sync 삭제
 - 2) Pcount Sync 프로그램 삭제 후 V3 모드를 게임모드로 변경 후 P-count Sync 를 재 설치
 - + Windows 방화벽 차단시
 - 1) 제어판 > 시스템 및 보안 > Windows방화벽 > Windows 방화벽을 통해 프로그램 또는 기능 허용
 - * LIFOS.ezi로 시작되는 모든 이름의 "홈/회사(개인)"과 "공용"을 모두 체크
 - * Pcount.PrinterInfo로 시작되는 모든 이름의 "홈/회사(개인)"과 "공용"을 모두 체크

4. pcoViewer로 임대 장비 동기화 하기



① Pcount 홈페이지에서 가입한 회원 계정으로 로그인 합니다.

② 거래처명 입력 후 조회 버튼을 클릭 한다.

③ 동기화할 pcoViewer 장비를 선택 한다.

④ 동기화 할 임대장비의 IP 번호를 입력 한다.

⑤ 임대장비가 설치된 장소를 입력 한다.

⑥ 추가 버튼을 클릭 한다.

⑦ 동기화 결과 값이 동기화 가능 이면 동기화 버튼 클릭시 해당 장비의 카운터 및 CMYK 값을 확인 할 수 있다.

⑧ 동기화 버튼 클릭

체크	위치	IP	제	상	현	출	C	M	Y	K	동기화결과	카운터값	색팅	IP변경	삭제
<input checked="" type="checkbox"/>	111	192.168.0.23	CANON	CANON MAXIFY MB2020	84-BA-3B-0...	미계약	0	0	0	0	동기화 가능	카운터값	색팅	IP변경	삭제
<input checked="" type="checkbox"/>	test	192.168.0.40	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB 283	A1UF0410101...	미계약	0	0	0	0	동기화 가능	카운터값	색팅	IP변경	삭제

※ 특이사항
 - 6page에서 설명한 "3. 임대대장비 동기화 하기"와 동일 하지만 pcoViewer로 동기화 할 경우는 ③번 에서 pcoViewer 장비 선택 후 동기화 버튼 클릭 하고 해당 pcoViewer 장비에 랜선과 전원을 연결 하면 pcoViewer는 자동으로 24시간 동기화 할 수 있다.
 * pcoViewer 장비로 동기화 할 경우 "Service 등록" 버튼을 클릭 할 필요 없다.

※ 주의사항
 - Pcount Sync와 pcoViewer로 동기화 되는 임대 장비는 같은 네트워크(인트라넷)에 존재 하여 서로 통신이 가능한 경우만 동기화 된다.
 같은 Intranet이 아닌 경우 동기화 불가능 함.